

Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 9 och FileMaker Server 9 Advanced

I det här dokumentet beskrivs hur du konfigurerar installationen av FileMaker® Server 9 och FileMaker Server 9 Advanced för Windows eller Mac OS i ett nätverk.

Cd-skivan eller den elektroniska nedladdningen innehåller installationsprogram till FileMaker Server för Windows och Mac OS. Denna programvara får endast användas i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Innan du börjar

Gör följande innan du konfigurerar installationen:

1. Leta reda på den alfanumeriska 35 tecken långa licensnyckeln som medföljde licensavtalet.

Om du har betalat för programvaran elektroniskt har du fått ett e-postmeddelande med en länk till en PDF-fil som innehåller licensnyckeln. Du måste ange licensnyckeln för att kunna installera programmet.

Om du har köpt en licens för FileMaker Server Advanced aktiverar licensnyckeln ytterligare funktioner när du installerar FileMaker Server. Mer information om licensen finns i *FileMaker Server Startbok*.

Viktigt! Licensnyckeln är anpassad för din organisation. När du installerar programvaran anger du organisationsnamnet på exakt samma sätt som det visas i licensavtalet ("Inköpsbevis"). Versaler och gemener i organisationsnamnet måste anges på samma sätt som i licensavtalet.

2. Bestäm hur licensnyckeln och annan registreringsinformation ska anges när en användare installerar FileMaker Server. Det finns två sätt att ange informationen:
 - Du kan låta installationsprogrammet använda en *registreringsfil* med namnet Assisted Install.txt. Filen innehåller information som installationsprogrammet använder för att standardisera installationer av FileMaker Server i nätverk. På så sätt kan du anpassa installationen och minska behovet av att distribuera och administrera licensnycklar. (FileMaker, Inc. rekommenderar denna metod.)
 - Användarna kan registrera programvaran genom att ange namn och licensnyckel när de installerar FileMaker Server på datorn.

Viktigt! För att kunna installera FileMaker Server måste användarna ha administratörsbehörighet.

Hitta PDF-dokumentation

FileMaker tillhandahåller följande elektroniska dokumentation till FileMaker Server i PDF-format:

- Viktigt-fil
- Startbok
- Anpassad webbpublicering med PHP
- Anpassad webbpublicering med XML och XSLT
- Handboken Uppdatera plugin-program

I handböckerna nedan beskrivs de funktioner som enbart är tillgängliga i FileMaker Server Advanced:

- Handbok för Direkt webbpublicering
- Handboken för ODBC och JDBC

Obs! PDF-dokumentation kan öppnas med Adobe® Reader®, som du kan hämta från www.adobe.com.

En del PDF-dokumentation följer med produkt-cd:n eller den elektroniska nedladdningen. Du kan också få tillgång till elektronisk dokumentation på följande sätt:

- Gå till Admin Console och välj Hjälp> FileMaker Server produktdokumentation.
- Klicka på länkarna på startsidan för FileMaker Server Admin Console.
- Gå till www.filemaker.se/downloads på webben.

Online-hjälpen öppnar du från FileMaker Server Admin Console genom att välja Hjälp> FileMaker Server Hjälp.

Mer information om produkten och om hur du driftsätter FileMaker Server finns i *Startbok*.

Om du installerar med registreringsfil

Installation med registreringsfil förenklar installationen av FileMaker Server när användarna gör flera installationer. Du anger den information som behövs (t.ex. standardiserade användarnamn, företagsnamn, licensnyckeln och diverse installationstillval) i en registreringsfil och gör sedan filen tillgänglig på nätverket. Filen används av installationsprogrammen när FileMaker Server installeras på datorerna på din arbetsplats. Se "Utföra en installation med registreringsfil" på sidan 3.

2 Installation av nätverksinställningar FileMaker Server och FileMaker Server Advanced

I Windows kan du även konfigurera installationen så att den körs i bakgrunden (obevakad), vilket innebär att installationsfönstren inte visas. Mer information finns i "Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)" på sidan 3.

När du redigerat registreringsfilen och gjort den och installationsfilerna för FileMaker Server tillgängliga i nätverket kan användarna installera med hjälp av registreringsfilen. Se "Utföra en installation med registreringsfil" på sidan 3.

När FileMaker Server har installerats med en registreringsfil måste användarna använda guiden Driftsättning för att konfigurera FileMaker Server på en eller flera datorer. Informera användarna om att mer information finns i programmets *Startbok*.

Konfigurera installationer med registreringsfil

Genom att följa anvisningarna i följande avsnitt kan du ställa in en nätverksenhet så att användare kan installera FileMaker Server för både Windows och Mac OS.

Kopiera installationsfiler till en nätverksenhet

Så här gör du installationsfiler för FileMaker tillgängliga på nätverket:

1. Skapa en mapp på nätverksenheten för installationsfilerna för FileMaker Server.
2. Leta reda på följande mappar och filer och kopiera dem till den mapp som du skapade på nätverksenheten:
 - Windows: Mappen Files, som innehåller registreringsfilen Assisted Install.txt och andra nödvändiga installationsfiler.
 - Mac OS: Installationsprogrammet för FileMaker Server 9 och registreringsfilen Assisted Install.txt.
3. Fortsätt med nästa avsnitt om du använder en registreringsfil.
Om du inte vill använda någon registreringsfil är du klar.

Anpassa registreringsfilen

Så här anpassar du registreringsfilen:

1. Använd ett textredigeringsprogram som Anteckningar (Windows) eller TextEdit (Mac OS) och öppna filen Assisted Install.txt på nätverksenheten.

Obs! Filen Assisted Install.txt är plattformsbaserad. Om du ska installera på både Windows- och Mac OS-system måste du tillhandahålla två olika Assisted Install.txt-filer.

2. Ändra följande inställningar efter behov.

Obs! Inställningarna är inte skiftlägeskänsliga.

Om du vill	...gör du så här:
Ange ett användarnamn för alla installationer	Skriv ett namn efter Name= Om du låter fältet vara tomt används namnet som användes när Windows registrerades (Windows) eller användarnamnet (Mac OS).
Ange ett organisationsnamn för alla installationer	Skriv ett namn efter Organization= Windows: Om du låter fältet vara tomt används namnet som användes när Windows registrerades. När du anger en variabel för Organization=, anger du organisationsnamnet på exakt samma sätt som det visas på licensavtalet ("Inköpsbevis"). Versaler och gemener i organisationsnamnet måste anges på samma sätt som i licensavtalet.
Ange en giltig licensnyckel för alla installationer	Ange licensnyckeln efter License Key= Information om licensnyckeln finns i "Innan du börjar" på sidan 1.
Dölj eller visa dialogrutorna för registrering, installationstyp och datorkonfiguration under installationen	Skriv något av följande efter SkipDialog= <ul style="list-style-type: none">■ 0 (noll) om du vill att dialogrutorna ska visas under installationen.■ 1 (ett) om du inte vill att dialogrutorna ska visas. Användarna behöver inte ange information i fälten Name och Company och licensnyckeln visas inte. (Om den nyckel eller det användarnamn som anges är ogiltigt visas dialogrutan för registrering ändå.)
Ange installationstyp	Ange något av följande efter Installation Type= <ul style="list-style-type: none">■ 0 (noll) om du vill göra driftsättning på en enskild dator (standard)■ 1 (ett) om du vill göra driftsättning på flera datorer
Ange datorkonfiguration	Ange något av följande efter Master/Worker Designation= <ul style="list-style-type: none">■ 0 (noll) om du vill konfigurera en huvuddator (standard)■ 1 (ett) om du vill konfigurera en arbetsdator Om du gör en driftsättning på flera datorer måste du installera en Assisted Install.txt-fil på huvuddatorn, och en separat Assisted Install.txt-fil för arbetsdatorerna. Det kan bara finnas en huvuddator vid driftsättning på flera datorer.
Ange om installationsprogrammet ska starta guiden Driftsättning direkt efter installationen eller inte	Ange något av följande efter Launch Deployment Assistant= <ul style="list-style-type: none">■ 0 (noll) om du inte vill starta guiden Driftsättning efter installationen■ 1 (ett) om du vill starta guiden Driftsättning efter installationen (standard)

3. Spara de ändringar du har gjort i filen Assisted Install.txt i vanligt textformat.

- Windows: Assisted Install.txt och Setup.exe måste vara placerade i mappen Files under installationen.
- Mac OS: Assisted Install.txt måste finnas i samma mapp som installationsprogrammet för FileMaker Server 9 under installationen.

Utföra en installation med registreringsfil

När användare vill installera FileMaker Server ansluter de enheten med installationsfilerna och dubbelklickar sedan på Setup.exe (Windows) eller på installationsprogrammet för FileMaker Server 9 (Mac OS).

Användare som installerar i Windows XP ser dialogrutan Öppna fil – Säkerhetsvarning. Instruera användarna att klicka på Kör om de vill fortsätta installationen.

Om Assisted Install.txt finns i samma mapp som installationsprogrammet används informationen i den filen under installationen. Om filen inte finns på plats eller är ofullständig måste användarna ange den information som behövs.

När installationen är klar måste användarna använda guiden Driftsättning för att ställa in sina driftsättningar av FileMaker Server för en eller flera datorer. I filen Assisted Install.txt kan du ange om guiden Driftsättning ska starta automatiskt efter installationen. Om du väljer alternativet att guiden Driftsättning inte ska startas, måste du instruera användarna att gå till startsidan. Guiden Driftsättning startar automatiskt.

Windows: En genväg till startsidan skapas, vilken du hittar genom att välja Start > Program > FileMaker Server på huvuddatorn.

Mac OS: Ett alias som pekar på startsidan skapas på huvuddatorns skrivbord.

Obs!

- I Windows kan du ange vilket språk som ska visas i installationsprogrammet. På Mac OS visas installationsprogrammet med samma språk som det som används i det aktuella Mac OS-systemet. I Windows och Mac OS är det språk som användarna ser i FileMaker Server Admin Console detsamma som används i operativsystemets basinstallation på huvuddatorn.
- För att kunna installera FileMaker Server måste användarna ha administratörsbehörighet.

Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)

Under en bakgrundsinstallation (obevakad) behöver inte användaren göra mycket tack vare FileMaker-installationsprogrammet. Den installationsinformation som behövs hämtas från registreringsfilen (Assisted Install.txt) och installationsfönstren visas inte.

Det finns två sätt att utföra en bakgrundsinstallation. Användarna kan:

- Dubbelklicka på filen Setup.exe som finns på den anslutna enheten. För denna metod måste filen Setup.ini redigeras. Mer information finns i nästa avsnitt.
- Ange installationskommandot och lämpliga tillval på kommandoraden. Mer information finns i "Utföra en bakgrundsinstallation med kommandoraden (Windows)" på sidan 4.

Viktigt! Innan en bakgrundsinstallation görs på huvuddatorn bör du kontrollera att datorn kör Java Runtime Environment version 5 eller högre. Installationsprogrammet för FileMaker Server installerar inte Java automatiskt under en bakgrundsinstallation.

Redigera Setup.ini för bakgrundsinstallation (Windows)

Om du gör följande ändringar i filen Setup.ini startas bakgrundsinstallationen när användarna ansluter nätverksenheten och dubbelklickar på Setup.exe:

1. Leta upp filen Setup.ini i mappen Files i FileMaker Server 9-mappen.
2. Öppna Setup.ini med ett textredigeringsprogram som t.ex. Anteckningar.
3. Leta reda på avsnittet [Startup] och skriv något av följande efter CmdLine=

För att	Anger du tillvalen som de visas efter CmdLine=
Installera FileMaker Server utan användargränssnitt (bakgrundsinstallation)	CmdLine=/q
Visa förloppet och knappen Avbryt under installationen	CmdLine=/qb

4. Spara och stäng filen Setup.ini.

Utföra en bakgrundsinstallation med kommandoraden (Windows)

Användarna kan installera FileMaker Server från kommandoraden. När denna metod används kan installationsprogrammet ange när installationen slutförts.

En tyst installation från kommandoraden kräver att du kör Kommandotolken som administratör.

Så här kör du som administratör:

1. Välj Start > Alla program > Tillbehör (eller Start > Program > Tillbehör).
2. Starta Kommandotolken.
 - Windows XP och Windows Server 2003: Högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som.
 - Windows 2000 Server: Håll ned Skift-tangenten, högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som.
3. Ange administratörskontot.
 - Windows XP och Windows Server 2003: I dialogrutan Kör som väljer du Administratör, anger lösenordet och klickar på OK.
 - Windows 2000 Server: Ange användarnamn och lösenord för operativsystemet i dialogrutan Kör som, och klicka på OK.

I följande tabell beskrivs de tillval som du kan välja bland när du utför en installation med registreringsfil från kommandoraden.

För att	Instruera användarna att öppna ett kommandofönster och sedan skriva
Installera FileMaker Server utan användargränssnitt (bakgrundsinstallation)	"sökväg\setup.exe" /s /v/qn
Visa en dialogruta som tecken på att FileMaker Server har installerats	"sökväg\setup.exe" /s /v/qn+
Visa förloppet och knappen Avbryt under installationen	"sökväg\setup.exe" /s /v/qb
Avinstallera FileMaker Server utan ett användargränssnitt (bakgrundsinstallation)	"sökväg\setup.exe" /s /x/v/qn Vi rekommenderar att du startar om datorn efter det att du har avinstallerat FileMaker Server.

Obs! *sökväg* är sökvägen till den installationsmapp som du skapade på nätverksenheten.

© 2005-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt.

FileMaker, Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara, Kalifornien 95054, USA

FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och är registrerat i USA och andra länder. ScriptMaker och filmappslogotypen är varumärken som tillhör FileMaker, Inc. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

FileMakers dokumentation skyddas av lagen om upphovsrätt och det är därför inte tillåtet att mångfaldiga eller distribuera detta dokument utan FileMakers skriftliga medgivande. Dokumentationen får endast användas tillsammans med ett licensierat exemplar av FileMaker-programmet.

Samtliga personer och företag som förekommer i exempel är fiktiva och eventuella likheter med verkliga personer och företag är fullständigt oavsiktliga. En lista över medverkande visas i dokumentet Tillskrivning som medföljer den här programvaran. Omnämmande av tredjepartsprodukter förekommer endast i informationssyfte och ska inte tolkas som förslag eller rekommendationer. FileMaker, Inc. tar inget ansvar när det gäller prestandan hos dessa produkter. Mer information finns på webbplatsen www.filemaker.com.